* اگر نیروی گرانروی کم، سرعت زیاد، مجاری جریان بزرگ ← جریان آرام تبدیل به آشفته

η نیروی گرانروی (یا آشفتگی ویژه) — مشخصه وابسته

جریان آشفته $\tau = \eta\left(\frac{du}{dy}\right)$ — جریان یک بعدی آرام $\tau = \mu\left(\frac{du}{dy}\right)$

فصل ۵ سیالات : سینماتیک سیالات

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j} + w\hat{k}$$

$$\begin{cases} u = V_x = f(x,y,z,t) = \frac{dx}{dt} \\ v = V_y = f(x,y,z,t) = \frac{dy}{dt} \\ w = V_z = f(x,y,z,t) = \frac{dz}{dt} \end{cases}$$

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$$

جریان:

- فیزاحت ← نسبت به مکان ثابت $\frac{\partial V}{\partial s} = 0$
- غیرفیزاحت ← نسبت به مکان متغیر $\frac{\partial V}{\partial s} \neq 0$
- دائمی (پایدار) ← نسبت به زمان ثابت $\frac{\partial V}{\partial t} = 0$
- غیردائمی (ناپایدار) ← نسبت به زمان متغیر $\frac{\partial V}{\partial t} \neq 0$

جریان:

- تراکم پذیر $\frac{\partial \rho}{\partial(x,y,z)} \neq 0$
- تراکم ناپذیر $\frac{\partial \rho}{\partial(x,y,z)} = 0$

جریان:

- چرخشی
- غیرچرخشی ← $curl\,\vec{V} = 0$

$$\vec{\omega} = \frac{1}{2}(curl\,\vec{V}) = \frac{1}{2}\vec{\nabla}\times\vec{V}$$

جریان:

- ایده‌آل
- حقیقی

جریان:

- آرام (لایه‌ای یا ورقه‌ای)
- آشفته (متلاطم یا درهم)

آرایه‌های جریان مثل سرعت، فشار و... تابعی از مختصات (x,y,z) و زمان (t) هستند ← میدان

آرا از تعیین شاخص‌ها در یک راستا موفا نظر ← دو بعدی

یک بعدی ← s

* معادله‌ی خط میدان حرکت از حذف t بین روابط بدست می‌آید پس نباید در معادله‌ی حرکت t داشته باشیم. (معادله‌ی میدان مستقل از t)

* هرگاه جریان میدان دائمی ← معادله‌ی جریان منطبق بر معادله‌ی میدان است ولی در جریان غیردائمی بی‌شمار معادله‌ی جریان و نقاط هم میدان داریم پس برهم منطبق نیستند.

شتاب جریان $a = \frac{dV}{dt}(x,y,z,t) = \frac{\partial \vec{V}}{\partial x}\cdot u + \frac{\partial \vec{V}}{\partial y}\cdot v + \frac{\partial \vec{V}}{\partial z}\cdot w + \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$

a_t ← transition شتاب انتقالی یا جابجایی

a_L → Local شتاب کل یا موضعی

$|a| = \sqrt{a_t^2 + a_L^2}$

* جریان دائمی باشد $\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} = 0$ لذا شتاب موضعی صفر

* جریان غیرفیزاحت باشد $\frac{\partial \vec{V}}{\partial(x,y,z)} = 0$ لذا شتاب جابجایی صفر خواهد شد.

$$a = \frac{\partial \vec{V}}{\partial s}\cdot\vec{V} + \frac{\partial V}{\partial t}$$

برای بدست آوردن شتاب باید تک تک a_x، a_y، a_z را محاسبه کنیم.

$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$

$a_x = a_{x_t} + a_{x_L}$ و $a_y = a_{y_t} + a_{y_L}$ و $a_z = a_{z_t} + a_{z_L}$ است را بدست آورد و برای هرکدام از آنها رابطه‌ی بدست آمده را در رابطه‌ی $\vec{V}$ باید یکی از u, v, w را جایگزین کرد.

* حالت کلی معادله‌ی میدان یعنی $x^2+y^2+z^2=c^2$ است یعنی $V = 4\sqrt{x^2+y^2}$ ← $\frac{\partial V}{\partial s} = 4$ است.

* دبی جرمی $\dot{m} = \frac{m}{t}$

* دبی وزنی $G = \frac{w}{t}$

* دبی حجمی $Q = \frac{V}{t}$

$\gamma = \rho g$ ← $G = \gamma Q = g\dot{m}$

$\dot{m} = \rho Q$

$Q = \int_A dQ = \int_A u\cdot dA$

سرعت متوسط $V = \frac{\int_A u\cdot dA}{A} = \frac{\text{حجم بردار توزیع سرعت}}{A}$

سرعت متوسط ↑ $Q = VA$

* برای مشتق‌گیری از u نسبت به x باید معادله‌ی آن را برحسب x بیابیم که با محاسبات هندسی مقدار V محاسبه می‌گردد. $u(x) = \frac{Q}{A(x)}$

حجم کنترل control volume — سطح کنترل control surface

$$\left(\frac{dN}{dt}\right)_{sys} = \frac{\partial}{\partial t}\int_{CV}\eta\rho\,dV + \int_{CS}\eta\rho\vec{V}\cdot d\vec{A}$$

$y = \frac{N}{m}$

خروج + | ورود −

نرخ افزایش خواص در سیستم

اگر $N = m \rightarrow y = 1$ →

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{CV}\rho\,dV + \int_{CS}\rho\vec{V}\cdot dA = 0$$

قانون بقای جرم $\left(\frac{dm}{dt}\right)_{sys} = 0$